

selco monitor をご利用いただく上で必要な「ユーザー設定」「メール発報設定」についてご案内します。

1. ユーザー設定

selco monitor では、サイト内で複数の「ユーザー」を作成することができます。ユーザーには「編集権限ユーザー」と「閲覧権限ユーザー」が存在し、編集権限ユーザーは各種設定の変更権限を持ちます。複数の担当者が閲覧する場合は、人数に応じてユーザーを追加しましょう。

1.1. ユーザーの追加



1.2. ユーザーの削除

①削除したいユーザーにチェック

②削除ボタンをクリック

③確認用ダイアログが表示されますので削除ボタンをクリック

チェック	編集	ユーザーID	メールアドレス	ユーザー名	権限	備考
<input type="checkbox"/>	編集	flogic	test@f-logic.jp	管理者	管理者	
<input type="checkbox"/>	編集	viewer	test2@f-logic.jp	閲覧者	閲覧権限	
<input type="checkbox"/>	編集	editor	test1@f-logic.jp	編集者	編集権限	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	viewer2	test3@f-logic.jp	閲覧者2	閲覧権限	
<input type="checkbox"/>	編集	viewer3	test4@f-logic.jp	閲覧者3	閲覧権限	

設定件数 5 / 100

ユーザー削除

以下のユーザーを削除します。よろしいですか？

ユーザーID	メールアドレス	ユーザー名	権限	備考
viewer2	test3@f-logic.jp	閲覧者2	閲覧権限	

キャンセル 削除

- ※削除したユーザーは元に戻せませんのでご注意ください。
- ※「管理者」ユーザーは削除できません。

一括削除


チェックすると管理者以外の全ユーザーが選択状態に

チェック	編集	ユーザーID	メールアドレス	ユーザー名	権限	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	flogic	test@f-logic.jp	管理者	管理者	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	viewer	test2@f-logic.jp	閲覧者	閲覧権限	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	editor	test1@f-logic.jp	編集者	編集権限	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	viewer2	test3@f-logic.jp	閲覧者2	閲覧権限	
<input checked="" type="checkbox"/>	編集	viewer3	test4@f-logic.jp	閲覧者3	閲覧権限	

2. メール発報設定

selco monitor には、機器の異常や出力数値の異常を検知し、お知らせメールを送信する機能があります。「誰に送信するか」「どのような異常時にメールを送るか」を設定しましょう。

2.1. メール発報設定画面への遷移



2.2. メール発報詳細リストへ追加

機器異常などの重要な情報を知らせるために、登録済みユーザーに対してメール発報設定を行いましょう。

①任意のユーザー・連絡先にチェック

左上のチェックボックスで全ユーザー・連絡先が一括選択されます

②ユーザー・連絡先が選択された状態で追加ボタンをクリック

③選択したユーザー・連絡先がメール発報詳細リストに登録されました

④メール発報を行う項目にチェックし、右上の保存ボタンをクリック

⑤確認用ダイアログが表示されますので保存をクリックして完了です

2.3. メール発報詳細リストから削除

ユーザー・連絡先一覧

ユーザー / 連絡先名
test2@f-logic.jp
test4@f-logic.jp
test4@f-logic.jp

件数 3 / 6

メール発報詳細

ユーザー / 連絡先名	お知らせ	ネットワーク異常		機器異常	
		定時	異常時	定時	異常時
管理者	<input checked="" type="checkbox"/>				
編集者	<input checked="" type="checkbox"/>				
閲覧者2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定件数 3 / 3

メール発報詳細

ユーザー / 連絡先名

- 管理者
- 編集者
- 閲覧者2

左上のチェックボックスで全ユーザー・連絡先が一括選択されます

①任意のユーザー・連絡先にチェック

ユーザー・連絡先一覧

ユーザー / 連絡先名
test2@f-logic.jp
test4@f-logic.jp
test4@f-logic.jp

件数 3 / 6

メール発報詳細

ユーザー / 連絡先名	お知らせ	ネットワーク異常		機器異常	
		定時	異常時	定時	異常時
管理者	<input checked="" type="checkbox"/>				
編集者	<input checked="" type="checkbox"/>				
閲覧者2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定件数 3 / 3

②ユーザー・連絡先が選択された状態で削除ボタンをクリック

ユーザー・連絡先一覧

ユーザー / 連絡先名
test1@f-logic.jp
test2@f-logic.jp
test4@f-logic.jp
test4@f-logic.jp

件数 4 / 6

メール発報詳細

ユーザー / 連絡先名	お知らせ	ネットワーク異常		機器異常	
		定時	異常時	定時	異常時
管理者	<input checked="" type="checkbox"/>				
閲覧者2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定件数 2 / 2

③選択したユーザー・連絡先がメール発報詳細リストに登録されました

④追加時同様、保存ボタンをクリックして完了です